


icv ケーブルインターネット 接続マニュアル

WINDOWS/MAC



〒715-0019
岡山県井原市井原町1934-1
井原放送株式会社

お客様相談窓口

フリーダイヤル:0120-939-887


受付時間

平日・土／AM9:00～PM6:00
日・祝／AM9:00～PM5:00

お問い合わせメールアドレス info@ibara.ne.jp
井原放送ホームページ <http://www.ibara.ne.jp/>



これで安心！



接続が終わりましたら、パソコンの設定に移ります。
ご使用のパソコンの種類によって方法が多少異なりますので、
ご使用のパソコンの種類を下記から選んでください。
ご不明の場合は、パソコンのご利用説明書等をご覧ください。



～ 目 次 ～

メールソフトの設定方法

Outlook2013・2016	5
アウトルック2013・2016	
Windows Liveメール	9
ウインドウズライブメール	
Windows Liveメール2011・2012 ...	11
ウインドウズライブメール2011・2012	
Windowsメール	13
ウインドウズメール	
Windows 8 標準メール	17
ウインドウズ8ヒョウジュンメール	
Windows 10 標準メール	19
ウインドウズ10ヒョウジュンメール	
Mac Mail	23
マックメール	
icvインターネット運営規定	30

この度はicvケーブルインターネットをお選びいただき、ありがとうございます。
下図を参考にケーブルモデムとお手持ちのパソコンを接続し、5ページから記載のソフトウェア設定を行い、快適なインターネットをお楽しみ下さい。



機器接続 同軸サービスの場合

1 セットアップの前に 設定に必要なものが揃っているか確認してください。



ケーブルモデム



LANケーブル



icv-net会員証

2 機器の接続

- 1 ケーブルモデムの電源とステータスのランプが点灯している事を確認する。
- 2 パソコンの電源が切れている事を確認する。
- 3 下図に従いLANケーブルを接続する。



ACコンセント

■ご確認下さい

パソコンにLAN端子が無い場合は、お使いのパソコンに対応したLANカードをパソコンショップ等で購入して頂く必要があります。
電器店やパソコンショップでご購入の上、お客様ご自身でパソコンへの組み込みをお願いします。

- 4 パソコンの電源を入れます。
- 5 ご利用のブラウザを起動して任意のホームページを表示してください。
表示されれば接続正常です。

機器接続 光サービスの場合

1 セットアップの前に 設定に必要なものが揃っているか確認してください。



D-ONU(光モデム)



LANケーブル



icv-net会員証

2 機器の接続

- 1 D-ONU(光モデム)の「POWER」「SYSTEM」「PON LINK」の3つのランプが点灯している事を確認する。
- 2 パソコンの電源が切れている事を確認する。
- 3 下図に従いLANケーブルを接続する。



■ご確認下さい

パソコンにLAN端子が無い場合は、お使いのパソコンに対応したLANカードをパソコンショップ等で購入して頂く必要があります。
電器店やパソコンショップでご購入の上、お客様ご自身でパソコンへの組み込みをお願いします。

- 4 パソコンの電源を入れます。
- 5 ご利用のブラウザを起動して任意のホームページを表示してください。
表示されれば接続正常です。

インターネットの設定は終わりましたか？

メールはパソコンの種類によって使用できるソフトが異なります。
ご不明の場合は、パソコンのご利用説明書等をご覧ください。



メールソフトの設定方法



Windows7等

Outlook2013・2016


1 「Microsoft Outlook2013(2016)」を起動します。

- ①Windows 10/7/Vistaの場合、
[スタート]→[すべてのプログラム(アプリ)]→[Microsoft Office]→[Microsoft Office Outlook2013 (2016)]の順番でクリックします。
- ②Windows8の場合、スタート画面から[Outlook2013(2016)]をクリックします。
[ファイル]→[情報]→[アカウントの追加]の順番でクリックします。




2 「アカウントの設定」画面が表示されます。

- ①[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)] にチェックを入れ、
[次へ]をクリックします。
- ②[POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。




3 以下の情報を入力してください。


項目名	設定内容
名前	お客様のお名前 ※会員証記載のものに限らず 自由に設定できます
電子メールアドレス	会員証の[電子メールアドレス]
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	pop.ibara.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.ibara.ne.jp
アカウント名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]
パスワードを保存する	チェックを入れる



- ①すべて入力したら[詳細設定]をクリックします。
「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。
- ②[送信サーバー]をクリックします。
- ③[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]に
チェックを入れます。
- ④[詳細設定]をクリックします。
- ⑤[このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要]にチェックを入れます。
- ⑥[送信サーバー(SMTP)]に"587"を入力します。
- ⑦[使用する暗号化接続の種類]で"TLS"を選択します。
- ⑧[OK]をクリックします。




- ⑦一つ前の画面に戻ったら、[次へ]をクリックします。




「テスト アカウント設定」画面が表示されます。

- ①自動的にテストメールが送信され、問題なければ「完了」と表示されます。
- ②[閉じる]をクリックします。



- ③[完了]をクリックして設定を終了します。



以上で設定は終了です。



1 「Windows Liveメール」を起動します。

- ① [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Live]→[Windows Liveメール]の順番でクリックします。
- ② [ツール]→[アカウント]の順番でクリックします。

1-②クリックして下へ



1-②もう一度クリック



※上記の[ツール]表示のない場合は、[メニューボタン]→[メニューバーの表示]の順番でクリックしてメニューバーを表示させてください。

2 「アカウント」ウィンドウが開きます。

- ① [追加]をクリックします。

「アカウントの追加」ウィンドウが開きます。

- ② [電子メールアカウント]→[次へ]の順番でクリックします。


「電子メールアカウントを追加する」ウィンドウが開きます。

- ③ 以下の情報を入力してください。

会員証に記載されている[電子メールアドレス][パスワード]、[表示名]にお客様のお名前を入力してください。

※ここへ入力するお名前は会員証記載のものに限らず自由に設定できます。

- ④ すべて入力したら[次へ]をクリックします。




2

- ⑤ 以下の情報を入力してください。

- [受信メールサーバー] 「pop.ibara.ne.jp」を入力。
[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(L)]にチェックを入れる。
- [送信メールサーバー] 「smtp.ibara.ne.jp」を入力。
[ポート] 「587」を入力。
[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)]にチェックを入れる。
[送信サーバーは認証が必要]にチェックを入れる。

すべて入力したら[次へ]をクリックします。

- ⑥ [完了]をクリックして設定を終了します。




以上で設定は終了です。



1 「Windows Liveメール2011(2012)」を起動します。

- ① [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Live Mail]の順番でクリックします。
- ② [アカウント]→③ [電子メール]の順番でクリックします。






2 「自分の電子メールアドレスを追加する」画面が表示されます。

- ① 以下の情報を入力してください。
会員証に記載されている[電子メールアドレス][パスワード]と、[表示名]にお客様のお名前※を入力してください。
※ここへ入力する[表示名]は、会員証記載のものに限らず自由に設定できます。
- ② [パスワードを保存する]にチェックが入っていることを確認します。[手動でサーバー設定を構成する]にチェックを入れます。
- ③ すべて入力したら[次へ]をクリックします。

「サーバー設定を構成」画面が表示されます。

- ④ 以下の情報を入力してください。
受信サーバー情報 [サーバーのアドレス] pop.ibara.ne.jpを入力。
[セキュリティで保護された接続(SSL)が必要]にチェックを入れる。
送信サーバー情報 [ポート] 587を入力。
[セキュリティで保護された接続(SSL)が必要]にチェックを入れる。
[認証が必要]にチェックを入れる。
- ⑤ すべて入力したら[次へ]をクリックします。
- ⑥ 「完了」をクリックして設定を終了します。

2



以上で設定は終了です。

Windows Vista

Windowsメール



1 「Windowsメール」を起動します。

① [ツール]→[アカウント]の順番でクリックします。

1-①クリックして下へ

1-①もう一度クリック



2 「インターネットアカウント」ウィンドウが開きます。

① 右側の [追加] をクリックします。

「アカウントの種類の選択」ウィンドウが開きます。

② [電子メールアカウント]→[次へ]の順番でクリックします。


「名前」ウィンドウが開きます。

③ お客様の名前を入力します。

※ここで言う「表示名」は、メールが相手に届いた際の「差出人名」ですので、
会員証に記載されているものと同じである必要はありません。

ローマ字表記、ニックネーム、会社名等、自由に設定できます。

④ 「表示名」を入力したら[次へ]をクリックします。



3

「インターネット電子メールアドレス」ウィンドウが開きます。

① 会員証に記載通りのメールアドレスを入力して下さい。

② 「電子メールアドレス」を入力したら[次へ]をクリックします。

「電子メールサーバーのセットアップ」ウィンドウが開きます。


③ [受信メール サーバーの種類]は、POP3を選択します。

④ [受信メール (POP3またはIMAP) サーバー]は「pop.ibara.ne.jp」と入力します。

⑤ [送信メール (SMTP) サーバー名]は、「smtp.ibara.ne.jp」と入力します。

⑥ [送信サーバーは認証が必要]はチェックを入れます。

⑦ すべて入力したら[次へ]をクリックします。



4

「インターネットメールログオン」ウィンドウが開きます。

① 会員証に記載されている「アカウント」を「ユーザー名」に入力します。

② 会員証に記載されている「パスワード」を「パスワード」に入力します。


その後[パスワードを保存する]にチェックを入れます。

③ [次へ]をクリックします。

※パスワードは大文字・小文字を区別しますので、
会員証の記載どおり正確に入力して下さい。


「設定完了」ウィンドウが開きます。

④ [今は電子メールをダウンロードしない]にチェック→[完了]をクリックします。



「[設定したアカウント]プロパティ」ウィンドウが開きます。

- ①「設定したアカウント」→「プロパティ」の順番でクリックします。
- ②「詳細設定」をクリックします。
- ③[送信メール(SMTP)] 「587」を入力。
- ④[送信メール(SMTP)] このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要にチェックを入れる。
- ⑤[受信メール(POP3)] このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要にチェックを入れる。
- ⑥[OK]を押したあと、設定のために開いたウィンドウを全て閉じる。



以上で設定は終了です。



※井原放送では非推奨となります。Outlook、Windows Liveメール等のメールソフトのご利用をお勧めします。



1 Windows8標準のメールソフトを起動します。

- ①スタートメニューの一番左上(初期状態)の「メール」をクリックします。
※「ローカルアカウント」でログインしている場合は、Microsoftアカウントの登録を求められます。
Windows8標準の「メール」を利用するには、Microsoftアカウント登録が必須となります。
- ②「設定」→「その他のアカウント」の順番でクリックします。



2 「メールアカウントの追加」画面が表示されます。

- ①[IMAP]を選択して、[接続]をクリックします。
- ②[詳細を表示]をクリックします。




3 以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
メールアドレス	会員証の[電子メールアドレス]
ユーザー名	会員証の[電子メールアドレス]
パスワード	会員証の[パスワード]
受信(IMAP)メールサーバー	imap.ibara.ne.jp
↳ポート	993
受信サーバーはSSLが必要	チェックを入れる
送信(SMTP)メールサーバー	imap.ibara.ne.jp
↳ポート	587
送信サーバーはSSLが必要	チェックを外す
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

- ①全て入力したら[接続]をクリックします。



メールの受信画面が表示されます。



以上で設定は終了です。

Windows 10 標準メール設定方法



※更新の適用具合によって画面が異なる場合があります。


1 Windows 10標準メールソフトを起動します。

- ①スタートボタンをクリックしてスタートメニューを開きます。
- ②スタートメニューの「メール」をクリックします。
- ③「アカウントの追加」をクリックします。3-①へ進みます。
※初回起動時のみ表示されます。表示されない場合は2-①へ進みます。



2 「メール」画面が表示されます。

- ①設定(歯車のマーク)をクリックします。
- ②「アカウントの管理」をクリックします。



- ③「アカウントの追加」をクリックします。




3

「アカウントの追加」画面が表示されます。

「アカウントの選択画面」が表示されます。

- ①下にスクロールして「詳細設定」をクリックします。
「詳細設定画面」が表示されます。
- ②「インターネットメール」をクリックします。



「インターネットメールアカウント」画面が表示されます。

- ③以下の情報を全て入力して画面下の「サインイン」をクリックします。

項目名	設定内容
メールアドレス	会員証の「電子メールアドレス」
ユーザー名	会員証の「電子メールアドレス」
パスワード	会員証の「パスワード」
アカウント名	会員証の「アカウント名」
この名前を使用してメッセージを送信	お客様のお名前※自由に設定できます
受信メールサーバー	pop.ibara.ne.jp
アカウントの種類	POP3
メールの送信(SMTP)サーバー	smtp.ibara.ne.jp
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れる
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックを入れる
受信メールにはSSLが必要	チェックを入れる
送信メールにはSSLが必要	チェックを入れる




設定完了画面が表示されます。

④「完了」をクリックします。

⑤「開始」をクリックします。 ※初回起動時のみ表示されます。



メールの受信画面が表示されます。



以上で設定は終了です。



MacOSXは、ケーブルモデムとパソコンをつないだあと、アップルメニューからネットワークを設定し、そのあとメールソフトの設定をします。

1 「Mail」を起動します。

- ① デスクトップ画面最下部Dock内にある[Mail]アイコンをクリックします。




重要

メールアドレス、メールサーバー、アカウント名、パスワードは必ず半角英数文字で入力して下さい。




- ② 画面左上にあるメニューから[Mail]→[環境設定]の順でクリックします。



「アカウント」画面が表示されます。

- ③ [アカウント]を選択し、画面左下の[+]をクリックします。



以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
名前	お客様のお名前 ※会員証記載のものに限らず自由に設定できます
メールアドレス	会員証の[電子メールアドレス]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ① 全て入力したら[続ける]をクリックします。
※ボタンが[作成]ボタンになっている場合には、キーボードの[Option]キーを押す事で、[続ける]ボタンに変化します。

以下の情報を入力してください。


項目名	設定内容
アカウントの種類	POP
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します
受信用メールサーバ	pop.ibara.ne.jp
ユーザ名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ② 全て入力したら[続ける]をクリックします。
- ③ [SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外します。
- ④ [続ける]をクリックします。

以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します
送信用メールサーバ	smtp.ibara.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックを外す
認証を使用	チェックを入れる
ユーザ名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ⑤ 全て入力したら[続ける]をクリックします。



2

- ⑥[SSL(Secure Sokets Layer)を使用]のチェックを外します。
- ⑦[続ける]をクリックします。




- ⑧[作成]をクリックします。



3

- ①画面下の[送信用メールサーバ(SMTP)]をクリックし、表示されるリストから[SMTPサーバリストを編集]をクリックします。



以下の情報を入力してください。


項目名	設定内容
デフォルトポートを使用	チェックを入れる
SSL(Secure Sokets Layer)を使用	チェックを外す
認証	[パスワード]を選択
ユーザ名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ②全て入力したら[OK]をクリックします。



4

- ①一つ前の画面に戻ったら、[詳細]をクリックします。
- ②[ポート]に[110]を入力します。



- ③左上の赤い×ボタンをクリックします。
- ④表示された選択肢で[保存]をクリックします。



以上で設定は終了です。

無理かな?と思ったら

お客様ご自身での設定が難しい場合は、井原放送 通信事業課までお問い合わせください。

icvインターネット 運営規定

- 1) icvインターネットとは
- icvインターネットとは、井原放送株式会社（以下「当社」という）が、当社のCATV設備を介して行うインターネット（Eメール、WWW等）への接続サービスです。
- 2) 加入工事料
- 基本工事料は、16,200円（税込）但し、宅内の電波の状況により増幅器、分岐器、分配器、壁面端子など追加または、取り替え工事が必要な場合があります。その場合実費を追加していただきます。井原放送ケーブルテレビに加入が無くインターネットのみ加入の場合は基本工事料として27,000円（税込）をいただきます。インターネットのみ加入の後テレビに加入する場合テレビの新規加入工事料をいただきます。テレビ休止中に休止のままインターネットに加入する場合インターネットのみ加入に準じます。
- 3) 利用料（いずれも月額）
- プランA基本利用料3,240円（税込）（基本メールアドレス1個、追加メールアドレス3個、メール保存領域1GB、ホームページ領域1GB含む）、プランB基本利用料4,320円（税込）（基本メールアドレス1個、追加メールアドレス3個、メール領域1GB、ホームページ領域1GB含む）、プランC基本利用料4,536円（税込）（基本メールアドレス1個、追加メールアドレス3個、メール領域1GB、ホームページ領域1GB含む）
- 4) 貸出機器及び接続工事
- 当社は、加入者に対してケーブルモデムを貸し出します。又当社の標準仕様・工法で宅内の配線工事、ケーブルモデムの取り付け工事を行います。ケーブルモデムとパソコンなどの接続は加入者にてお願いします。ケーブルモデムは、当社の承諾なしに設置場所の変更をすることはできません。加入者は、善良なる注意を持ってケーブルモデムを管理し、移動取り外し、分解または損壊行為を行わないでください。ケーブルモデムに故障が生じた場合は、その旨を当社に速やかにご連絡下さい。故障原因調査の結果、加入者の責によるものと判断された場合は、加入者にて修理または代替費用などをご負担いただきます。
- 5) 利用の制限
- CATV設備の保守、工事、障害などやむを得ない事由があるとき、または天災地変その他の非常事態が発生もしくは、発生の恐れがあるときにおいては、一方的にインターネットへの接続を制限または中止させていただくことがあります。また当社はそれによって加入者または第三者に生じたあらゆる損害を賠償する責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また当社の裁量により加入契約を中止させていただき、ケーブルモデムを回収する事もありますのでご了承ください。
- 6) 禁止事項
- icvインターネット接続により利用し得る情報を改ざんする行為。有害なプログラムなどを送信または書き込む行為。他の加入者あるいは第三者の、著作権その他の知的財産権を侵害する恐れのある行為。他の加入者あるいは第三者を、誹謗または中傷し名誉を傷つけるような行為。他の加入者あるいは第三者の財産プライバシーを侵害する、または侵害する恐れのある行為。公序良俗に反する、または反する恐れのある行為。その他法令に反する、または反する恐れのある行為。以上の行為を禁止します。
- 7) 当社の免責事項
- 以下に示す損害を賠償する責を負いません。加入者の電子機器自体に起因する機能の損傷、紛失、損害。加入者が禁止事項に違反した場合に発生するあらゆる損害。また、インターネット接続により他の加入者あるいは第三者から禁止事項に違反した行為を受けた場合に発生するあらゆる損害。
- 8) 移転工事
- 既設備をicvインターネット施設地域内へ移転される場合は、新規加入工事料に準じます。
- 9) 設備変更
- 工事設備を変更される場合は、所定の届け出用紙に所定事項ご記入の上、当社にお届け下さい。この場合設備変更に要する実費はいただきます。
- ⑩ 休止
- 既施設を休止される場合は、所定の届け出用紙に所定事項をご記入の上、当社にお届け下さい。この場合休止期間中、月額540円（税込）をいただきます。
- ⑪ 廃止
- 設備を廃止される場合は、所定の届け出用紙に所定事項をご記入の上ケーブルモデム一式を添えて当社にお届け下さい。また廃止の場合は付属するオプションサービス（追加メールアドレス、ウイルスチェックサービス、ペアレントアイサービス、ウイルスバスター月額版、固定IPアドレス）は全て解約となります。
- ⑫ 名義変更
- 既設備の名義変更はできません。ただし、同一家庭内にあるときにはこの限りではありません。
- ⑬ 解除料（最低利用期間）
- 最低利用期間を6ヶ月とし、6ヶ月以内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応する利用料相当額をお支払いいただきます。
- ⑭ 附則
- (1) 自己の加入している設備を他人に使用させることはできません。
- (2) 加入工事料、利用料など料金は、物価の変動により改定することがあります。
- (3) 停電及び施設改善工事等やむを得ない事情により通信が停止する場合があります。