



MacOSXは、ケーブルモデムとパソコンをつないだあと、アップルメニューからネットワークを設定し、そのあとメールソフトの設定をします。


1 「Mail」を起動します。

- ① デスクトップ画面最下部Dock内にある[Mail]アイコンをクリックします。




重要
メールアドレス、メールサーバー、アカウント名、パスワードは必ず半角英数文字で入力して下さい。

- ② 画面左上にあるメニューから[Mail]→[環境設定]の順でクリックします。



「アカウント」画面が表示されます。

- ③ [アカウント]を選択し、画面左下の[+]をクリックします。



2 以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
名前	お客様のお名前 ※会員証記載のものに限らず自由に設定できます
メールアドレス	会員証の[電子メールアドレス]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ① 全て入力したら[続ける]をクリックします。
※ボタンが[作成]ボタンになっている場合には、キーボードの[Option]キーを押す事で、[続ける]ボタンに変化します。

以下の情報を入力してください。


項目名	設定内容
アカウントの種類	POP
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します
受信メールサーバ	pop.ibara.ne.jp
ユーザ名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]

- ② 全て入力したら[続ける]をクリックします。
- ③ [SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外します。
- ④ [続ける]をクリックします。


以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します
送信メールサーバ	smtp.ibara.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックを外す
認証を使用	チェックを入れる
ユーザ名	会員証の[アカウント名]
パスワード	会員証の[パスワード]


- ⑤ 全て入力したら[続ける]をクリックします。




- ⑥ [SSL (Secure Sockets Layer) を使用] のチェックを外します。
 ⑦ [続ける] をクリックします。



- ⑧ [作成] をクリックします。




- ① 画面下の [送信用メールサーバ (SMTP)] をクリックし、表示されるリストから [SMTPサーバリストを編集] をクリックします。




以下の情報を入力してください。

項目名	設定内容
デフォルトポートを使用	チェックを入れる
SSL (Secure Sockets Layer) を使用	チェックを外す
認証	[パスワード] を選択
ユーザ名	会員証の [アカウント名]
パスワード	会員証の [パスワード]


- ② 全て入力したら [OK] をクリックします。



- ① 一つ前の画面に戻ったら、[詳細] をクリックします。
 ② [ポート] に [110] を入力します。



- ③ 左上の赤い×ボタンをクリックします。
 ④ 表示された選択肢で [保存] をクリックします。



以上で設定は終了です。